Docuemntación API de Position

Universidad de las Fuerzas Armadas, Belisario Quevedo, Barrio El Forastero, Latacunga, 050105, Ecuador

I. Position

A. Descripción

La API de Traccar Position se encarga de gestionar las operaciones relacionadas con las posiciones geográficas de los dispositivos de rastreo. Esta clase permite obtener, eliminar y exportar los datos de posición en diferentes formatos (KML, CSV, GPX).

B. ¿Cómo funciona?




Fig. 1. Get y Delete

PositionResource es un recurso REST que expone diferentes endpoints para interactuar con las posiciones de los dispositivos. Los métodos principales permiten:

• Obtener Posiciones (getJson): Permite recuperar posiciones de un dispositivo específico dentro de un rango de tiempo o mediante IDs específicas de posición. • Eliminar Posiciones (remove): Permite eliminar posiciones de un dispositivo en un rango de tiempo determinado.

Exportar Posiciones:

- KML (getKml): Exporta las posiciones en formato KML, utilizado comúnmente en aplicaciones como Google Earth.
- CSV (getCsv): Exporta las posiciones en formato CSV, que es fácil de manipular en aplicaciones de hoja de cálculo.
- GPX (getGpx): Exporta las posiciones en formato GPX, comúnmente usado en dispositivos de GPS.

C. Funcionalidades Principales

- **Filtrado de posiciones:** Permite filtrar posiciones por ID, dispositivo, y por rango de tiempo.
- Permisos y restricciones: Antes de realizar operaciones, la API verifica que el usuario tenga permisos para acceder a los datos del dispositivo y que no tenga restricciones como el modo de solo lectura.
- Exportación: La API permite exportar los datos de posición en diferentes formatos estándar (KML, CSV, GPX).
- Eliminación de datos: Se pueden eliminar datos de posición para un dispositivo específico en un rango de tiempo dado.

D. Dependencias Principales

- org.traccar.api.BaseResource: Clase base para los recursos de la API en Traccar, proporcionando funcionalidades comunes.
- org.traccar.helper.model.PositionUtil: Utilidad para manipular y obtener datos de posiciones.

- **org.traccar.model.Device**: Representa un dispositivo de rastreo.
- org.traccar.model.Position: Representa una posición geográfica registrada por un dispositivo.
- **org.traccar.model.UserRestrictions**: Clase que define las restricciones aplicables a un usuario.
- org.traccar.reports.CsvExportProvider:
 Proveedor para generar exportaciones de posiciones en formato CSV.
- org.traccar.reports.GpxExportProvider:
 Proveedor para generar exportaciones en formato GPX.
- org.traccar.reports.KmlExportProvider:
 Proveedor para generar exportaciones er formato KML.
- org.traccar.storage.StorageException:
 Excepción lanzada en caso de problemas con la base de datos o almacenamiento.
- **org.traccar.storage.query.Columns**: Utilizado para especificar las columnas a recuperar en una consulta.
- org.traccar.storage.query.Condition:
 Utilizado para definir condiciones en las consultas a la base de datos.
- **org.traccar.storage.query.Request**: Clase que encapsula una solicitud de consulta a la base de datos.

Descripción del Código - PositionResource

El código que has compartido pertenece a la clase PositionResource, que es parte de un servicio web utilizado para gestionar las posiciones de dispositivos, típicamente en sistemas de rastreo GPS como Traccar. Este servicio permite a los usuarios recuperar y eliminar datos de posiciones, así como exportarlos en varios formatos como KML, CSV y GPX. A continuación, se explica cómo funciona el código.

Dependencias:

• KmlExportProvider, CsvExportProvider, GpxExportProvider: Estas clases se utilizan para generar archivos de exportación en los formatos KML, CSV y GPX, respectivamente.

- PositionUtil: Una clase de utilidad para gestionar datos de posiciones.
- StorageException: Una clase de excepción que maneja errores relacionados con el almacenamiento de datos.

Métodos Clave: GET: Recuperar Posiciones (getJson)

• Parámetros:

- deviceId: El ID del dispositivo cuyas posiciones se están solicitando.
- positionIds: Una lista de IDs de posiciones específicas.
- from y to: Rango de fechas para filtrar las posiciones.

Funcionalidad:

- Si se proporciona positionIds, el método recupera esas posiciones específicas.
- Si se proporciona deviceId, el método recupera las posiciones para ese dispositivo dentro del rango de fechas especificado o las posiciones más recientes si no se da un rango de fechas.
- Si no se proporciona ni positionIds ni deviceId, se recuperan las posiciones más recientes accesibles para el usuario.
- **Permisos:** El método verifica si el usuario tiene los permisos necesarios para acceder al dispositivo y a las posiciones.

DELETE: Eliminar Posiciones (remove)

Parámetros:

- deviceId: El ID del dispositivo cuyas posiciones se desean eliminar.
- from y to: Rango de fechas para eliminar posiciones.
- Funcionalidad: Elimina posiciones dentro del rango de fechas especificado para el dispositivo dado.
- **Permisos:** Asegura que el usuario tenga permiso para eliminar posiciones y que su cuenta no esté restringida a solo lectura.

GET: Exportar a KML (getKml)

• Parámetros:

- deviceId: El ID del dispositivo.
- from y to: Rango de fechas para exportar posiciones.

- Funcionalidad: Exporta las posiciones a un archivo KML, que puede ser usado en Google Earth.
- **Permisos:** El método verifica si el usuario tiene permiso para acceder al dispositivo.

GET: Exportar a CSV (getCsv)

Parámetros:

- deviceId: El ID del dispositivo.
- from y to: Rango de fechas para exportar posiciones.
- **Funcionalidad:** Exporta las posiciones a un archivo CSV, que puede ser abierto en software de hojas de cálculo.
- **Permisos:** Similar a la exportación KML, verifica los permisos del usuario.

GET: Exportar a GPX (getGpx)

• Parámetros:

- deviceId: El ID del dispositivo.
- from y to: Rango de fechas para exportar posiciones.
- Funcionalidad: Exporta las posiciones a un archivo GPX, que es comúnmente usado en dispositivos y aplicaciones GPS.
- **Permisos:** Verifica si el usuario tiene permiso para acceder al dispositivo.

Cómo Usar

- Recuperar Posiciones: Envía una solicitud GET al endpoint /positions con los parámetros adecuados (deviceId, positionIds, from, to) para recuperar las posiciones en formato JSON.
- Eliminar Posiciones: Envía una solicitud DELETE al endpoint /positions con deviceId y el rango de fechas from y to para eliminar posiciones específicas.
- Exportar Posiciones: Envía una solicitud GET
 a /positions/kml, /positions/csv
 o /positions/gpx con los parámetros
 deviceId, from, y to para exportar los
 datos en el formato deseado.

A continuación vamos a revisar cada una de estas dependencias para profundizar en el funcionamiento de la API:

II. BASERESOURCE

A. Descripción

La clase BaseResource en la API de Traccar sirve como una clase base para todos los recursos de la API. Proporciona funcionalidades comunes como la obtención del ID de usuario autenticado y acceso a servicios compartidos como el almacenamiento y la gestión de permisos.

B. Código

```
* Copyright 2015 - 2022 Anton Tananaev (
   * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   * you may not use this file except in
       compliance with the License.
    You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
8
  * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
  * distributed under the License is distributed
      on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
   * See the License for the specific language
       governing permissions and
  * limitations under the License.
15
16 package org.traccar.api;
17
  import org.traccar.api.security.
      PermissionsService:
19 import org.traccar.api.security.UserPrincipal;
  import org.traccar.storage.Storage;
22 import jakarta.inject.Inject;
23 import jakarta.ws.rs.core.Context;
  import jakarta.ws.rs.core.SecurityContext;
  public class BaseResource {
26
28
     @Cont.ext
     private SecurityContext securityContext;
31
32
     protected Storage storage;
33
     protected PermissionsService
         permissionsService;
     protected long getUserId() {
37
        UserPrincipal principal = (UserPrincipal)
            securityContext.getUserPrincipal();
        if (principal != null) {
40
           return principal.getUserId();
41
42
        return 0;
43
```

Listing 1. BASERESOURCE

BaseResource facilita la interacción con los servicios de almacenamiento y permisos dentro de la API. También proporciona un método para obtener el ID del usuario actual autenticado a través del contexto de seguridad.

- Acceso a servicios: Los servicios de almacenamiento Storage y de permisos PermissionsService están inyectados en esta clase, permitiendo a las subclases interactuar con ellos fácilmente.
- Obtención del ID de usuario (getUserId): Este método extrae el ID del usuario autenticado del contexto de seguridad, lo cual es esencial para verificar permisos y realizar operaciones específicas del usuario.

D. Funcionalidades Principales

- Inyección de dependencias:

 BaseResource utiliza la inyección de dependencias para obtener instancias de Storage y PermissionsService.
- Contexto de seguridad: Maneja el contexto de seguridad para extraer información sobre el usuario autenticado.
- Método utilitario para subclases: Proporciona el método getUserId que es utilizado por las subclases para obtener el ID del usuario.

E. Dependencias Principales

- org.traccar.api.security.PermissionsService:
 Servicio que maneja la verificación de permisos para los usuarios.
- **org.traccar.api.security.UserPrincipal**: Representa al usuario autenticado en el contexto de seguridad.
- org.traccar.storage.Storage: Proporciona acceso a las operaciones de almacenamiento, como la recuperación y almacenamiento de datos.
- jakarta.ws.rs.core.Context: Anotación que se utiliza para inyectar el contexto de seguridad.
- jakarta.ws.rs.core.SecurityContext: Proporciona información sobre la autenticación y la seguridad de la solicitud actual.

III. PositionUtil

A. Descripción

La clase PositionUtil es una clase de utilidad en Traccar que proporciona métodos estáticos para trabajar con posiciones geográficas registradas por dispositivos. Esta clase incluye funciones para verificar si una posición es la más reciente, calcular distancias entre posiciones, y recuperar posiciones desde el almacenamiento.

IV. Código

```
Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
    Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   * you may not use this file except in
      compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10 * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
  * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
  * See the License for the specific language
       governing permissions and
  \star limitations under the License.
16 package org.traccar.helper.model;
18 import org.traccar.model.BaseModel;
19 import org.traccar.model.Device;
  import org.traccar.model.Position;
21 import org.traccar.model.User;
22 import org.traccar.session.cache.CacheManager;
  import org.traccar.storage.Storage;
24 import org.traccar.storage.StorageException;
25 import org.traccar.storage.query.Columns;
26 import org.traccar.storage.query.Condition;
  import org.traccar.storage.query.Order;
28 import org.traccar.storage.guery.Request;
30 import java.util.Date;
31 import java.util.List;
32 import java.util.stream.Collectors;
34
  public final class PositionUtil {
35
36
     private PositionUtil() {
37
     public static boolean isLatest (CacheManager
39
         cacheManager, Position position) {
        Position lastPosition = cacheManager.
            getPosition(position.getDeviceId());
        return lastPosition == null || position.
            getFixTime().compareTo(lastPosition.
            getFixTime()) >= 0;
```

```
public static double calculateDistance(
         Position first, Position last, boolean
         useOdometer) {
        double distance;
45
        double firstOdometer = first.getDouble(
46
            Position.KEY_ODOMETER);
47
        double lastOdometer = last.getDouble(
            Position.KEY_ODOMETER);
        if (useOdometer && firstOdometer != 0.0 &&
49
              lastOdometer != 0.0) {
           distance = lastOdometer - firstOdometer
50
        } else {
52
           distance = last.getDouble(Position.
                KEY_TOTAL_DISTANCE) - first.
                getDouble(Position.
                KEY_TOTAL_DISTANCE);
54
        return distance;
55
56
57
     public static List<Position> getPositions(
           Storage storage, long deviceId, Date
               from, Date to) throws
                StorageException {
        return storage.getObjects(Position.class,
            new Request (
60
              new Columns.All(),
              new Condition.And(
61
62
                     new Condition.Equals("deviceId
                          ", deviceId),
                     new Condition.Between("fixTime
63
                         ", "from", from, "to", to)
64
               new Order("fixTime")));
65
66
67
     public static List<Position>
         getLatestPositions(Storage storage, long
         userId) throws StorageException {
        var devices = storage.getObjects(Device.
68
             class, new Request (
              new Columns.Include("id"),
70
              new Condition.Permission(User.class,
                   userId, Device.class)));
        var deviceIds = devices.stream().map(
             BaseModel::getId).collect(Collectors.
             toUnmodifiableSet());
73
        var positions = storage.getObjects(
             Position.class, new Request(
              new Columns.All(), new Condition.
74
                   LatestPositions()));
75
         return positions.stream()
               .filter(position -> deviceIds.
                   contains(position.getDeviceId())
               .collect(Collectors.toList());
78
79
80
```

Listing 2. PositionUtil

PositionUtil actúa como una colección de métodos estáticos que simplifican las operaciones relacionadas con las posiciones en Traccar. Estos métodos no requieren una instancia de PositionUtil y son directamente accesibles.

- Verificación de última posición (isLatest):
 Comprueba si una posición dada es la más reciente para un dispositivo, comparando con la última posición almacenada en la caché.
- Cálculo de distancia (calculateDistance): Calcula la distancia entre dos posiciones usando el odómetro o la distancia total registrada, según la disponibilidad de los datos.
- Recuperación de posiciones (getPositions):
 Obtiene una lista de posiciones para un dispositivo específico dentro de un rango de fechas desde el almacenamiento.
- Obtención de últimas posiciones (getLatest-Positions): Recupera las últimas posiciones de todos los dispositivos asociados a un usuario desde el almacenamiento.

B. Funcionalidades Principales

- Detección de última posición: Verifica si una posición es la más reciente registrada para un dispositivo.
- Cálculo de distancias: Calcula la distancia entre dos posiciones usando diferentes métodos según la disponibilidad de datos.
- Consultas a la base de datos: Proporciona métodos para consultar posiciones de la base de datos dentro de un rango de tiempo o para obtener las últimas posiciones de dispositivos específicos.

C. Dependencias Principales

- org.traccar.model.BaseModel: Clase base para los modelos en Traccar, proporcionando identificadores únicos y funcionalidades comunes.
- **org.traccar.model.Device**: Representa un dispositivo de rastreo en Traccar.
- org.traccar.model.Position: Representa una posición geográfica registrada por un dispositivo.

- **org.traccar.model.User**: Representa ur usuario del sistema Traccar.
- org.traccar.session.cache.CacheManager:
 Gestiona la caché de sesiones y posiciones en Traccar.
- org.traccar.storage.Storage: Proporciona acceso a las operaciones de almacenamiento, como la recuperación y almacenamiento de datos.
- org.traccar.storage.StorageException:
 Excepción lanzada en caso de problemas con la base de datos o almacenamiento.
- **org.traccar.storage.query.Columns**: Utilizado para especificar las columnas a recuperar en una consulta.
- org.traccar.storage.query.Condition: Utilizado para definir condiciones en las consultas a la base de datos.
- **org.traccar.storage.query.Order**: Define el orden de los resultados en una consulta a la base de datos.
- org.traccar.storage.query.Request: Clase que encapsula una solicitud de consulta a la base de datos.

V. DEVICE

A. Descripción

La clase Device representa un dispositivo de rastreo en el sistema Traccar. Esta clase almacena información relevante sobre el dispositivo, como su identificador único, estado, modelo, y otros atributos relacionados con su funcionamiento y administración.

B. ¿Cómo funciona?

La clase Device es utilizada para modelar los dispositivos rastreados en Traccar. Incluye atributos que permiten la identificación del dispositivo, su estado actual, y configuraciones específicas como la asignación de calendarios y la habilitación o deshabilitación del dispositivo. También proporciona métodos para manipular estos atributos y obtener su información.

VI. Código

```
1 /*
2 * Copyright 2012 - 2023 Anton Tananaev (
anton@traccar.org)
3 *
```

```
4 * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
  * you may not use this file except in
       compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
  * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
  * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
   * See the License for the specific language
       governing permissions and
  * limitations under the License.
  package org.traccar.model;
import com.fasterxml.jackson.annotation.
      JsonIgnore;
import org.traccar.storage.QueryIgnore;
20 import org.traccar.storage.StorageName;
22 import java.util.Date;
  @StorageName("tc_devices")
24
25 public class Device extends GroupedModel
      implements Disableable, Schedulable {
     private long calendarId;
28
29
     @Override
30
     public long getCalendarId() {
31
        return calendarId;
32
33
34
     @Override
     public void setCalendarId(long calendarId) {
        this.calendarId = calendarId;
     private String name;
     public String getName() {
        return name;
45
     public void setName(String name) {
46
        this.name = name;
47
48
49
     private String uniqueId;
50
     public String getUniqueId() {
51
52
        return uniqueId;
53
     public void setUniqueId(String uniqueId) {
        if (uniqueId.contains("..")) {
56
           throw new IllegalArgumentException("
                Invalid_unique_id");
58
59
        this.uniqueId = uniqueId.trim();
60
     public static final String STATUS_UNKNOWN = "
62
         unknown":
     public static final String STATUS_ONLINE = "
63
         online";
     public static final String STATUS_OFFLINE = "
         offline";
```

```
public void setCategory(String category) {
65
      private String status;
66
                                                            136
                                                                     this.category = category;
67
68
      @QueryIgnore
                                                            138
69
      public String getStatus() {
                                                                  private boolean disabled;
                                                            139
         return status != null ? status :
70
                                                            140
              STATUS_OFFLINE;
                                                            141
                                                                  @Override
71
                                                                  public boolean getDisabled() {
                                                            142
72
                                                                     return disabled;
                                                            143
73
      public void setStatus(String status) {
                                                            144
74
         this.status = status != null ? status.trim
                                                            145
             () : null;
                                                                  @Override
                                                            146
75
                                                                  public void setDisabled(boolean disabled) {
                                                            147
                                                                     this.disabled = disabled;
76
                                                            148
      private Date lastUpdate;
77
                                                            149
78
                                                            150
      @QueryIgnore
                                                                  private Date expirationTime;
79
                                                            151
80
      public Date getLastUpdate() {
                                                            152
81
         return this.lastUpdate;
                                                            153
                                                                  @Override
82
                                                                  public Date getExpirationTime() {
                                                            154
                                                                     return expirationTime;
83
                                                            155
      public void setLastUpdate(Date lastUpdate) {
84
                                                            156
         this.lastUpdate = lastUpdate;
85
                                                            157
86
                                                                  @Override
                                                            158
87
                                                                  public void setExpirationTime(Date
                                                            159
88
      private long positionId;
                                                                      expirationTime) {
                                                                     this.expirationTime = expirationTime;
89
                                                            160
90
      @QueryIgnore
                                                            161
91
      public long getPositionId() {
                                                            162
92
         return positionId;
                                                                  private boolean motionStreak;
                                                            163
93
                                                            164
94
                                                            165
                                                                  @QueryIgnore
      public void setPositionId(long positionId) {
95
                                                            166
                                                                  @JsonIqnore
96
        this.positionId = positionId;
                                                            167
                                                                  public boolean getMotionStreak() {
97
                                                                     return motionStreak;
                                                            168
98
                                                            169
99
      private String phone;
                                                            170
100
                                                                  @JsonIgnore
                                                            171
      public String getPhone() {
                                                            172
                                                                  public void setMotionStreak(boolean
                                                                      motionStreak) {
102
        return phone;
                                                                     this.motionStreak = motionStreak;
103
104
                                                            174
      public void setPhone(String phone) {
105
                                                            175
106
         this.phone = phone != null ? phone.trim()
                                                            176
                                                                  private boolean motionState;
            : null;
                                                            177
107
                                                            178
                                                                  @QueryIqnore
                                                                  @JsonIgnore
108
                                                            179
      private String model;
                                                                  public boolean getMotionState() {
109
                                                            180
                                                            181
                                                                     return motionState;
      public String getModel() {
                                                            182
        return model;
                                                            183
113
                                                                  @JsonIgnore
                                                            184
                                                                  public void setMotionState(boolean
114
                                                            185
115
      public void setModel(String model) {
                                                                      motionState) {
116
         this.model = model;
                                                                     this.motionState = motionState;
                                                            186
                                                            187
                                                            188
      private String contact;
                                                                  private Date motionTime;
119
                                                            189
120
                                                            190
      public String getContact() {
                                                            191
                                                                  @QueryIgnore
        return contact;
                                                                  @JsonIgnore
                                                            192
123
                                                            193
                                                                  public Date getMotionTime() {
                                                                     return motionTime;
124
                                                            194
125
      public void setContact(String contact) {
                                                            195
         this.contact = contact;
126
                                                            196
                                                                  @JsonIgnore
                                                            197
                                                                  public void setMotionTime(Date motionTime) {
128
                                                            198
      private String category;
                                                                     this.motionTime = motionTime;
129
                                                            199
130
                                                            200
      public String getCategory() {
                                                            201
                                                                  private double motionDistance;
132
        return category;
                                                            202
133
                                                            203
134
                                                            204
                                                                  @QueryIgnore
```

```
205
      @JsonIgnore
      public double getMotionDistance() {
206
207
         return motionDistance;
208
209
      @JsonIqnore
211
      public void setMotionDistance(double
          motionDistance) {
          this.motionDistance = motionDistance;
213
214
215
      private boolean overspeedState;
216
217
      @QueryIgnore
218
      @JsonIqnore
      public boolean getOverspeedState() {
220
         return overspeedState;
222
223
      @JsonIgnore
224
      public void setOverspeedState(boolean
           overspeedState) {
         this.overspeedState = overspeedState;
225
226
228
      private Date overspeedTime;
229
230
      @QueryIgnore
231
      @JsonIgnore
      public Date getOverspeedTime() {
         return overspeedTime;
235
236
      @JsonIgnore
      public void setOverspeedTime(Date
           overspeedTime) {
238
         this.overspeedTime = overspeedTime;
239
240
241
      private long overspeedGeofenceId;
242
      @QueryIgnore
243
244
      @JsonIgnore
245
      public long getOverspeedGeofenceId() {
246
         return overspeedGeofenceId;
247
248
249
      @JsonIgnore
250
      public void setOverspeedGeofenceId(long
          overspeedGeofenceId) {
         this.overspeedGeofenceId =
              overspeedGeofenceId;
252
253
254
```

Listing 3. Device

- Identificación del dispositivo: Atributos como uniqueId, name, y phone permiten identificar de manera única al dispositivo en el sistema.
- Estado del dispositivo: El atributo status indica si el dispositivo está online, offline o en un estado unknown.

 Otros atributos como motionState y overspeedState rastrean el movimiento y

- exceso de velocidad, respectivamente.
- Configuraciones de administración: Atributos como disabled, expirationTime, y calendarId permiten la gestión del dispositivo, incluyendo su habilitación/deshabilitación y la programación de su actividad.

A. Funcionalidades Principales

- Identificación única: Cada dispositivo tiene un uniqueId que lo distingue de otros dispositivos en el sistema.
- Gestión del estado: Permite rastrear el estado actual del dispositivo y su última actualización.
- Control de movimiento: Registra y permite consultar el estado de movimiento, incluyendo la detección de exceso de velocidad.
- Programación y deshabilitación: La clase permite configurar la programación y deshabilitar temporalmente el dispositivo según sea necesario.

B. Dependencias Principales

- com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnore: Anotación utilizada para ignorar campos durante la serialización/deserialización JSON.
- **org.traccar.storage.QueryIgnore**: Anotación que indica que un campo debe ser ignorado en consultas a la base de datos.
- **org.traccar.storage.StorageName**: Anotación que define el nombre de la tabla de base de datos donde se almacena la clase.
- **org.traccar.model.GroupedModel**: Clase base que proporciona la funcionalidad de agrupación para modelos en Traccar.
- **org.traccar.model.Disableable**: Interfaz que permite habilitar o deshabilitar un dispositivo.
- **org.traccar.model.Schedulable**: Interfaz que permite manejar la programación de dispositivos, como la asignación de calendarios.

VII. Position-Model

42

43

45

46

47

48

49

50

51

53

54

56

57

58

59

60

61

62

63

64

66

69

70

73

74

75

76

77

78

79

A. Descripción

La clase Position en Traccar es responsable de almacenar y manejar la información de la posición de un dispositivo de rastreo GPS. Extiende la clase Message y contiene múltiples atributos que describen detalles específicos sobre la ubicación y el estado del dispositivo en un momento dado.

VIII. Código

```
* Copyright 2012 - 2024 Anton Tananaev (
       anton@traccar.org)
   * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   * you may not use this file except in
       compliance with the License.
   \star You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10
   * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
   * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
   * See the License for the specific language
       governing permissions and
14
   * limitations under the License.
15
16
  package org.traccar.model;
  import java.util.Date;
  import java.util.List;
19
20
  import java.util.stream.Collectors;
22
  import com.fasterxml.jackson.annotation.
      JsonIgnore;
  import org.traccar.storage.QueryIgnore;
  import org.traccar.storage.StorageName;
  @StorageName("tc_positions")
  public class Position extends Message {
28
     public static final String KEY_ORIGINAL = "
29
         raw";
     public static final String KEY_INDEX = "index
30
     public static final String KEY_HDOP = "hdop";
31
     public static final String KEY_VDOP = "vdop";
32
     public static final String KEY_PDOP = "pdop";
33
     public static final String KEY_SATELLITES = "
34
         sat"; // in use
     public static final String
35
         KEY_SATELLITES_VISIBLE = "satVisible";
     public static final String KEY_RSSI = "rssi";
     public static final String KEY_GPS = "gps";
38
     public static final String KEY_ROAMING = "
         roaming";
     public static final String KEY_EVENT = "event
39
     public static final String KEY_ALARM = "alarm
40
41
     public static final String KEY_STATUS = "
         status";
```

```
public static final String KEY_ODOMETER = "
odometer"; // meters
public static final String
    KEY_ODOMETER_SERVICE = "serviceOdometer";
     // meters
public static final String KEY_ODOMETER_TRIP
    = "tripOdometer"; // meters
public static final String KEY_HOURS = "hours
    "; // milliseconds
public static final String KEY_STEPS = "steps
public static final String KEY_HEART_RATE = "
    heartRate";
public static final String KEY_INPUT = "input
public static final String KEY_OUTPUT = "
public static final String KEY_IMAGE = "image
public static final String KEY_VIDEO = "video
public static final String KEY_AUDIO = "audio
// The units for the below four KEYs
    currently vary.
// The preferred units of measure are
    specified in the comment for each.
public static final String KEY_POWER = "power
    "; // volts
public static final String KEY_BATTERY = "
    battery"; // volts
public static final String KEY_BATTERY_LEVEL
    = "batteryLevel"; // percentage
public static final String KEY_FUEL_LEVEL = "
    fuel"; // liters
public static final String KEY_FUEL_USED = "
    fuelUsed"; // liters
public static final String
    KEY_FUEL_CONSUMPTION = "fuelConsumption";
    // liters/hour
public static final String KEY_VERSION_FW = "
   versionFw";
public static final String KEY_VERSION_HW = "
   versionHw";
public static final String KEY_TYPE = "type";
public static final String KEY_IGNITION = "
    ignition";
public static final String KEY_FLAGS = "flags
public static final String KEY_ANTENNA = "
   antenna";
public static final String KEY_CHARGE = "
    charge";
public static final String KEY_IP = "ip";
public static final String KEY_ARCHIVE = "
    archive";
public static final String KEY_DISTANCE = "
   distance"; // meters
public static final String KEY_TOTAL_DISTANCE
     = "totalDistance"; // meters
public static final String KEY_RPM = "rpm";
public static final String KEY_VIN = "vin";
public static final String KEY_APPROXIMATE =
    "approximate";
public static final String KEY_THROTTLE = "
    throttle";
public static final String KEY_MOTION = "
   motion":
public static final String KEY_ARMED = "armed
```

```
public static final String KEY_GEOFENCE = "
80
                                                         123
                                                               public static final String ALARM_FAULT = "
          geofence";
                                                                   fault";
      public static final String KEY_ACCELERATION =
                                                               public static final String ALARM_POWER_OFF =
81
                                                         124
           "acceleration";
                                                                   "powerOff";
      public static final String KEY_DEVICE_TEMP =
                                                               public static final String ALARM_POWER_ON = "
82
          "deviceTemp"; // celsius
                                                                   powerOn";
83
      public static final String KEY_COOLANT_TEMP =
                                                         126
                                                               public static final String ALARM_DOOR = "door
           "coolantTemp"; // celsius
      public static final String KEY_ENGINE_LOAD =
                                                               public static final String ALARM_LOCK = "lock
84
          "engineLoad";
85
      public static final String KEY_OPERATOR = "
                                                         128
                                                               public static final String ALARM_UNLOCK = "
          operator";
                                                                   unlock";
                                                               public static final String ALARM_GEOFENCE = "
      public static final String KEY_COMMAND = "
86
                                                         129
          command";
                                                                   geofence";
      public static final String KEY_BLOCKED = "
                                                               public static final String
87
                                                         130
                                                                   ALARM_GEOFENCE_ENTER = "geofenceEnter";
          blocked";
      public static final String KEY_LOCK = "lock";
                                                               public static final String
      public static final String KEY_DOOR = "door";
                                                                   ALARM_GEOFENCE_EXIT = "geofenceExit";
89
      public static final String KEY_AXLE_WEIGHT =
                                                               public static final String
90
                                                                   ALARM_GPS_ANTENNA_CUT = "gpsAntennaCut";
          "axleWeight";
      public static final String KEY_G_SENSOR = "
                                                               public static final String ALARM_ACCIDENT = "
91
                                                                   accident";
          aSensor";
                                                               public static final String ALARM_TOW = "tow";
      public static final String KEY_ICCID = "iccid
92
                                                         134
                                                               public static final String ALARM_IDLE = "idle
                                                         135
      public static final String KEY_PHONE = "phone
93
                                                         136
                                                               public static final String ALARM_HIGH_RPM = "
      public static final String KEY_SPEED_LIMIT =
                                                                   highRpm";
          "speedLimit";
                                                               public static final String ALARM_ACCELERATION
95
      public static final String KEY_DRIVING_TIME =
                                                                    = "hardAcceleration";
           "drivingTime";
                                                         138
                                                               public static final String ALARM_BRAKING = "
96
                                                                   hardBraking";
      public static final String KEY_DTCS = "dtcs";
                                                               public static final String ALARM_CORNERING =
97
      public static final String KEY_OBD_SPEED =
                                                                   "hardCornering";
98
          obdSpeed"; // km/h
                                                               public static final String ALARM_LANE_CHANGE
                                                         140
                                                                   = "laneChange";
      public static final String KEY_OBD_ODOMETER =
99
           "obdOdometer"; // meters
                                                         141
                                                               public static final String
                                                                   ALARM_FATIGUE_DRIVING = "fatigueDriving";
100
      public static final String KEY_RESULT = "
                                                               public static final String ALARM_POWER_CUT =
                                                         142
          result";
                                                                   "powerCut";
                                                               public static final String
102
                                                                   ALARM_POWER_RESTORED = "powerRestored";
      public static final String
103
          KEY_DRIVER_UNIQUE_ID = "driverUniqueId";
                                                               public static final String ALARM_JAMMING = "
      public static final String KEY_CARD = "card";
                                                                   iamming":
104
105
                                                               public static final String ALARM_TEMPERATURE
                                                         145
106
      // Start with 1 not 0
                                                                   = "temperature";
      public static final String PREFIX_TEMP = "
107
                                                         146
                                                               public static final String ALARM_PARKING = "
          temp";
                                                                   parking";
      public static final String PREFIX_ADC = "adc"
                                                               public static final String ALARM BONNET = "
108
                                                         147
                                                                   bonnet";
      public static final String PREFIX_IO = "io";
109
                                                         148
                                                               public static final String ALARM_FOOT_BRAKE =
      public static final String PREFIX_COUNT = '
                                                                    "footBrake";
                                                               public static final String ALARM_FUEL_LEAK =
          count";
                                                         149
      public static final String PREFIX_IN = "in";
                                                                   "fuelLeak";
      public static final String PREFIX_OUT = "out"
                                                               public static final String ALARM_TAMPERING =
                                                         150
                                                                   "tampering";
                                                               public static final String ALARM_REMOVING = "
113
      public static final String ALARM_GENERAL = "
114
                                                                   removing";
          general";
115
      public static final String ALARM_SOS = "sos";
                                                         153
                                                               public Position() {
      public static final String ALARM_VIBRATION =
116
                                                         154
          "vibration":
                                                         155
      public static final String ALARM_MOVEMENT = "
                                                               public Position(String protocol) {
                                                         156
          movement";
                                                         157
                                                                  this.protocol = protocol;
118
      public static final String ALARM_LOW_SPEED =
                                                         158
          "lowspeed";
                                                         159
      public static final String ALARM_OVERSPEED =
                                                               private String protocol;
119
                                                         160
          "overspeed";
                                                         161
      public static final String ALARM_FALL_DOWN =
                                                               public String getProtocol() {
120
                                                         162
          "fallDown":
                                                         163
                                                                  return protocol;
      public static final String ALARM_LOW_POWER =
                                                         164
          "lowPower";
                                                         165
      public static final String ALARM_LOW_BATTERY
                                                         166
                                                               public void setProtocol(String protocol) {
          = "lowBattery";
                                                         167
                                                                  this.protocol = protocol;
```

```
168
                                                                  private double longitude;
169
                                                            241
      private Date serverTime = new Date();
170
                                                            242
                                                            243
                                                                  public double getLongitude() {
      public Date getServerTime() {
                                                                    return longitude;
                                                            244
         return serverTime;
                                                            245
                                                            246
175
                                                            247
                                                                  public void setLongitude(double longitude) {
176
      public void setServerTime(Date serverTime) {
                                                            248
                                                                      if (longitude < -180 || longitude > 180) {
         this.serverTime = serverTime;
                                                                         throw new IllegalArgumentException("
                                                            249
178
                                                                              Longitude_out_of_range");
179
      private Date deviceTime;
                                                                      this.longitude = longitude;
180
181
                                                            252
182
      public Date getDeviceTime() {
                                                            253
                                                                  private double altitude; // value in meters
183
         return deviceTime;
                                                            254
184
                                                                  public double getAltitude() {
185
                                                            256
      public void setDeviceTime(Date deviceTime) {
                                                            257
                                                                     return altitude;
186
         this.deviceTime = deviceTime;
187
                                                            258
188
                                                            259
                                                                  public void setAltitude(double altitude) {
189
                                                            260
      private Date fixTime;
                                                                      this.altitude = altitude;
190
                                                            261
191
                                                            262
      public Date getFixTime() {
192
                                                            263
193
         return fixTime;
                                                            264
                                                                  private double speed; // value in knots
194
                                                                  public double getSpeed() {
195
                                                            266
196
      public void setFixTime(Date fixTime) {
                                                            267
                                                                     return speed;
197
         this.fixTime = fixTime;
                                                            268
198
                                                            269
                                                                  public void setSpeed(double speed) {
199
                                                            270
                                                                     this.speed = speed;
200
      @QueryIgnore
                                                            271
201
      public void setTime(Date time) {
                                                            272
         setDeviceTime(time);
                                                            273
202
203
         setFixTime(time);
                                                            274
                                                                  private double course;
204
                                                            275
                                                                  public double getCourse() {
                                                            276
205
206
      private boolean outdated;
                                                            277
                                                                     return course;
207
                                                            278
208
      @QueryIgnore
                                                            279
      public boolean getOutdated() {
                                                                  public void setCourse(double course) {
209
                                                            280
         return outdated:
                                                                      this.course = course;
                                                            281
                                                            282
                                                            283
      @QueryIgnore
                                                            284
                                                                  private String address;
      public void setOutdated(boolean outdated) {
214
         this.outdated = outdated:
                                                                  public String getAddress() {
215
                                                            286
216
                                                            287
                                                                     return address;
217
                                                            288
218
      private boolean valid;
                                                            289
219
                                                                  public void setAddress(String address) {
                                                            290
220
      public boolean getValid() {
                                                            291
                                                                     this.address = address;
        return valid;
                                                            292
                                                            293
223
                                                            294
                                                                  private double accuracy;
      public void setValid(boolean valid) {
         this.valid = valid;
225
                                                                  public double getAccuracy() {
                                                            296
226
                                                            297
                                                                     return accuracy;
                                                            298
      private double latitude;
228
                                                            299
229
                                                            300
                                                                  public void setAccuracy(double accuracy) {
      public double getLatitude() {
                                                                      this.accuracy = accuracy;
230
                                                            301
         return latitude:
                                                            302
                                                            303
233
                                                                  private Network network:
                                                            304
234
      public void setLatitude(double latitude) {
                                                            305
         if (latitude < -90 || latitude > 90) {
                                                                  public Network getNetwork() {
235
                                                            306
             throw new IllegalArgumentException("
236
                                                            307
                                                                      return network;
                 Latitude out of range");
                                                            308
                                                            309
238
         this.latitude = latitude;
                                                            310
                                                                  public void setNetwork(Network network) {
239
                                                            311
                                                                     this.network = network;
```

```
312
      private List<Long> geofenceIds;
314
315
      public List<Long> getGeofenceIds() {
316
317
          return geofenceIds;
318
320
      public void setGeofenceIds(List<? extends</pre>
          Number> geofenceIds) {
         if (geofenceIds != null) {
322
             this.geofenceIds = geofenceIds.stream()
                  .map(Number::longValue).collect(
                  Collectors.toList());
323
          } else {
             this.geofenceIds = null;
324
325
326
327
      public void addAlarm(String alarm) {
328
         if (alarm != null) {
             if (hasAttribute(KEY_ALARM)) {
330
                set(KEY_ALARM, getAttributes().get(
                    KEY_ALARM) + "," + alarm);
             } else {
                set(KEY_ALARM, alarm);
334
335
          }
336
337
338
      @JsonIgnore
339
      @QueryIgnore
      @Override
340
341
      public String getType() {
342
         return super.getType();
343
344
      @JsonIqnore
345
346
      @QueryIgnore
347
      @Override
      public void setType(String type) {
348
         super.setType(type);
349
350
352
```

Listing 4. Position

La clase Position encapsula los datos recibidos de los dispositivos de rastreo y los almacena en la base de datos. Estos datos incluyen información de la posición, como las coordenadas GPS, la velocidad, la dirección, entre otros. Además, registra eventos específicos como alarmas o la detección de movimiento.

- Información de la posición: La clase almacena atributos esenciales como latitud, longitud, velocidad, altitud y rumbo, que permiten determinar la ubicación y movimiento del dispositivo.
- Eventos del dispositivo: Atributos como alarm, event, y status permiten registrar

- y manejar eventos relevantes del dispositivo, como la activación de una alarma o un cambio en su estado.
- Datos adicionales: Además de la ubicación, la clase puede contener información adicional como el nivel de batería, la calidad de la señal GPS, y los datos específicos del dispositivo.

B. Funcionalidades Principales

- Almacenamiento de coordenadas GPS: Registra y almacena la latitud y longitud del dispositivo, permitiendo su rastreo en tiempo real.
- Monitoreo de velocidad y dirección: Permite registrar la velocidad y la dirección del dispositivo en movimiento.
- Registro de eventos: Mantiene un registro de eventos importantes, como alarmas o cambios de estado.
- Soporte para datos personalizados: Los atributos adicionales permiten almacenar datos específicos del dispositivo, como el nivel de batería o la cantidad de satélites en uso.

C. Dependencias Principales

- org.traccar.storage.StorageName: Anotación que define la tabla de base de datos (tc_positions) donde se almacenan las instancias de Position.
- **org.traccar.model.Message**: Clase base de la que Position hereda, proporcionando funcionalidades comunes para manejar mensajes del dispositivo.

IX. USERRESTRICTIONS

A. Descripción

La interfaz UserRestrictions define las restricciones que pueden aplicarse a un usuario en el sistema Traccar. Proporciona métodos para consultar diversas restricciones que pueden afectar el acceso y la capacidad del usuario para interactuar con el sistema, como la lectura de datos, el uso de comandos, la generación de reportes, y la configuración de correos electrónicos.

X. Código

```
* Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
   * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   * you may not use this file except in
       compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10
   * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
   * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
        either express or implied.
   * See the License for the specific language
       governing permissions and
   \star limitations under the License.
15
16
  package org.traccar.model;
17
  public interface UserRestrictions {
18
     boolean getReadonly();
20
     boolean getDeviceReadonly();
     boolean getLimitCommands();
     boolean getDisableReports();
23
     boolean getFixedEmail();
24
```

Listing 5. UserRestrictions

A. ¿Cómo funciona?

La interfaz UserRestrictions establece un contrato para las clases que implementan restricciones de usuario. Los métodos definidos en esta interfaz permiten determinar si ciertas restricciones están habilitadas para un usuario específico. Las implementaciones concretas de esta interfaz serán responsables de proporcionar la lógica que define cómo se aplican estas restricciones.

- Acceso en solo lectura: El método getReadonly() indica si el usuario tiene acceso en solo lectura, lo que limita la capacidad de modificar datos en el sistema.
- Acceso en solo lectura a dispositivos: El método getDeviceReadonly() determina si el usuario tiene permisos de solo lectura específicamente para los dispositivos.
- Limitación de comandos: El método getLimitCommands () indica si el usuario tiene restricciones en la ejecución de comandos en el sistema.

- Desactivación de reportes: El método getDisableReports() determina si la capacidad de generar reportes está desactivada para el usuario.
- Correo electrónico fijo: El método getFixedEmail() indica si el correo electrónico del usuario está fijo, lo que puede limitar la capacidad de cambiar la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta.

B. Funcionalidades Principales

- Consulta de restricciones de lectura: Permite verificar si el usuario tiene restricciones para leer o modificar datos en el sistema.
- Verificación de permisos de comando: Determina si el usuario puede ejecutar comandos y qué comandos están limitados.
- Control de generación de reportes: Controla la capacidad del usuario para generar reportes dentro del sistema.
- Gestión de correos electrónicos: Permite verificar si el usuario puede cambiar su dirección de correo electrónico o si esta está fija.

C. Dependencias Principales

• No tiene dependencias externas específicas: La interfaz UserRestrictions se define como una interfaz independiente sin dependencias externas específicas a otras clases o bibliotecas.

XI. CSVEXPORTPROVIDER

A. Descripción

La clase CsvExportProvider es responsable de exportar datos de posiciones en formato CSV. Utiliza el almacenamiento para recuperar los datos de posiciones y luego genera un archivo CSV con la información requerida. Esta clase es parte del paquete org.traccar.reports y proporciona una funcionalidad clave para la exportación de datos en el sistema Traccar.

XII. Código

```
* Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
   * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   * you may not use this file except in
       compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   * Unless required by applicable law or agreed
10
       to in writing, software
   \star distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
        either express or implied.
   \star See the License for the specific language
       governing permissions and
14
   * limitations under the License.
  */
15
  package org.traccar.reports;
  import org.traccar.helper.DateUtil;
19
  import org.traccar.helper.model.PositionUtil;
  import org.traccar.model.Position;
  import org.traccar.storage.Storage;
  import org.traccar.storage.StorageException;
  import jakarta.inject.Inject;
  import java.io.OutputStream;
  import java.io.PrintWriter;
  import java.util.Date;
27
  import java.util.LinkedHashMap;
  import java.util.Objects;
  import java.util.function.Function;
  import java.util.stream.Collectors;
33
  public class CsvExportProvider {
35
     private final Storage storage;
36
37
38
     public CsvExportProvider(Storage storage) {
39
        this.storage = storage;
40
41
     public void generate(
42
43
            OutputStream outputStream, long
                deviceId, Date from, Date to)
                throws StorageException {
44
        var positions = PositionUtil.getPositions(
45
             storage, deviceId, from, to);
46
        var attributes = positions.stream()
47
               .flatMap((position -> position.
48
                   getAttributes().keySet().stream
                   ()))
49
               .collect(Collectors.
                   toUnmodifiableSet());
        var properties = new LinkedHashMap<String,</pre>
51
              Function<Position, Object>>();
        properties.put("id", Position::getId);
52
        properties.put("deviceId", Position::
53
             getDeviceId);
        properties.put("protocol", Position::
54
             getProtocol);
```

```
properties.put("serverTime", position ->
55
            DateUtil.formatDate(position.
            getServerTime());
        properties.put("deviceTime", position ->
56
            DateUtil.formatDate(position.
             getDeviceTime());
57
        properties.put("fixTime", position ->
            DateUtil.formatDate(position.
             getFixTime());
        properties.put("valid", Position::getValid
58
59
        properties.put("latitude", Position::
            getLatitude);
        properties.put("longitude", Position::
            getLongitude);
        properties.put("altitude", Position::
61
            getAltitude);
        properties.put("speed", Position::getSpeed
62
        properties.put("course", Position::
63
            getCourse);
        properties.put("address", Position::
            getAddress);
        properties.put("accuracy", Position::
            getAccuracy);
        attributes.forEach(key -> properties.put(
66
             key, position -> position.
            getAttributes().get(key)));
        try (PrintWriter writer = new PrintWriter(
68
            outputStream)) {
69
           writer.println(String.join(",",
               properties.keySet()));
           positions.forEach(position -> writer.
70
               println(properties.values().stream
                  .map(f -> Objects.toString(f.
71
                      apply(position), ""))
                  .collect(Collectors.joining(","))
                      ));
74
75
76
```

Listing 6. CsvExportProvider

A. ¿Cómo funciona?

La clase CsvExportProvider obtiene los datos de posiciones de un dispositivo en un rango de fechas especificado y los exporta en formato CSV. Los datos se recuperan mediante el uso de la clase PositionUtil y se procesan para incluir tanto los atributos estándar como los específicos de cada posición. Los datos exportados incluyen identificadores, tiempos, coordenadas y atributos adicionales asociados con cada posición.

• Recuperación de posiciones: Utiliza el método getPositions de PositionUtil para recuperar las posiciones del dispositivo dentro del rango de fechas dado.

- Procesamiento de atributos: Extrae y procesa todos los atributos de las posiciones para incluirlos en el archivo CSV.
- Generación del archivo CSV: Escribe los datos de las posiciones en un archivo CSV utilizando un PrintWriter para generar el contenido del archivo.

B. Funcionalidades Principales

- Exportación de datos en CSV: Permite exportar datos de posiciones en un formato CSV legible y estructurado.
- Inclusión de atributos personalizados:
 Agrega atributos personalizados a la exportación, permitiendo la flexibilidad en el formato de los datos exportados.
- Configuración dinámica de campos: Permite la configuración dinámica de campos a incluir en el archivo CSV, basándose en los atributos de las posiciones.

C. Dependencias Principales

- org.traccar.helper.DateUtil: Utilidad para el formato de fechas.
- org.traccar.helper.model.PositionUtil: Utilidad para la obtención de posiciones del almacenamiento.
- **org.traccar.model.Position**: Representa la entidad de posición que se exporta.
- **org.traccar.storage.Storage**: Interfaz para el almacenamiento de datos.
- org.traccar.storage.StorageException:
 Excepción lanzada en caso de errores en el almacenamiento.

XIII. KMLEXPORTPROVIDER

A. Descripción

La clase KmlExportProvider se encarga de exportar datos de posiciones en formato KML (Keyhole Markup Language). Utiliza el almacenamiento para recuperar los datos de posiciones de un dispositivo y los exporta en un archivo KML. Este

formato es útil para visualizar datos de rastreo en aplicaciones que soportan KML, como Google Earth.

XIV. CÓDIGO

```
* Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
   * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   * you may not use this file except in
       compliance with the License.
     You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
  * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
  * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
   * See the License for the specific language
       governing permissions and
  * limitations under the License.
15
16 package org.traccar.reports;
18 import org.traccar.helper.DateUtil;
  import org.traccar.helper.model.PositionUtil;
20 import org.traccar.model.Device;
21 import org.traccar.storage.Storage;
  import org.traccar.storage.StorageException;
23 import org.traccar.storage.query.Columns;
24 import org.traccar.storage.query.Condition;
  import org.traccar.storage.query.Request;
27 import jakarta.inject.Inject;
  import java.io.OutputStream;
  import java.io.PrintWriter;
30 import java.util.Date;
  public class GpxExportProvider {
     private final Storage storage;
36
37
     public GpxExportProvider(Storage storage) {
        this.storage = storage;
     public void generate(
41
42
           OutputStream outputStream, long
               deviceId, Date from, Date to)
               throws StorageException {
43
        var device = storage.getObject(Device.
44
            class, new Request (
              new Columns.All(), new Condition.
45
                  Equals("id", deviceId)));
        var positions = PositionUtil.getPositions(
            storage, deviceId, from, to);
        try (PrintWriter writer = new PrintWriter(
            outputStream)) {
           writer.print("<?xml_version=\"1.0\"_</pre>
               encoding=\"UTF-8\"?>");
           writer.print("<gpx_version=\"1.0\">");
           writer.print("<trk>");
           writer.print("<name>");
```

```
writer.print(device.getName());
54
            writer.print("</name>");
            writer.print("<trkseg>");
55
56
            positions.forEach(position -> {
               writer.print("<trkpt_lat=\"");</pre>
57
58
               writer.print(position.getLatitude())
               writer.print("\"_lon=\"");
59
               writer.print(position.getLongitude()
60
               writer.print("\">");
               writer.print("<ele>");
62
               writer.print(position.getAltitude())
63
               writer.print("</ele>");
64
               writer.print("<time>");
65
               writer.print(DateUtil.formatDate(
66
                   position.getFixTime()));
67
               writer.print("</time>");
               writer.print("</trkpt>");
68
69
            });
            writer.print("</trkseg>");
70
            writer.print("</trk>");
71
            writer.print("</gpx>");
73
74
75
76
```

Listing 7. GpxExportProvider

La clase KmlExportProvider obtiene los datos de un dispositivo y las posiciones en un rango de fechas especificado y los exporta en formato KML. Primero, recupera la información del dispositivo utilizando el almacenamiento y luego genera un archivo KML que incluye una línea representando el recorrido del dispositivo con atributos como longitud, latitud y altitud.

- Recuperación de dispositivo: Utiliza el almacenamiento para obtener el dispositivo basado en su identificador.
- Recuperación de posiciones: Obtiene las posiciones del dispositivo en el rango de fechas dado utilizando la utilidad PositionUtil.
- Generación del archivo KML: Escribe los datos en formato KML, incluyendo el nombre del dispositivo y una línea que representa el recorrido del dispositivo con atributos como longitud, latitud, altitud y rango de fechas.

B. Funcionalidades Principales

Exportación en formato KML: Permite exportar datos de posiciones en un formato KML estándar.

- Inclusión de información del dispositivo: Incluye el nombre del dispositivo en el archivo KML.
- Generación de línea de recorrido: Representa el recorrido del dispositivo como una línea en el archivo KML, incluyendo longitud, latitud y altitud.

C. Dependencias Principales

- org.traccar.helper.model.PositionUtil: Utilidad para la obtención de posiciones del almacenamiento.
- org.traccar.model.Device: Representa la entidad del dispositivo cuyos datos se incluyen en el archivo KML.
- org.traccar.storage.Storage: Interfaz para el almacenamiento de datos.
- org.traccar.storage.StorageException:
 Excepción lanzada en caso de errores en el almacenamiento.
- **org.traccar.storage.query.Columns**: Clase utilizada para definir las columnas de consulta.
- org.traccar.storage.query.Condition: Clase utilizada para definir las condiciones de consulta.
- **org.traccar.storage.query.Request**: Clase utilizada para crear solicitudes de consulta.

XV. STORAGEEXCEPTION

A. Descripción

La clase StorageException es una excepción personalizada utilizada en el sistema Traccar para manejar errores relacionados con el almacenamiento de datos. Hereda de Exception y proporciona varias formas de inicializar la excepción con mensajes y causas.

XVI. Código

```
/*

* Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.

org)

* **
```

```
* Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   * you may not use this file except in
       compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
   * Unless required by applicable law or agreed
10
       to in writing, software
   \star distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
        either express or implied.
   * See the License for the specific language
13
       governing permissions and
  * limitations under the License.
15
  package org.traccar.storage;
16
17
  public class StorageException extends Exception
18
19
20
     public StorageException(String message) {
        super (message);
23
24
     public StorageException(Throwable cause) {
25
        super(cause);
26
27
28
     public StorageException (String message,
         Throwable cause) {
29
        super(message, cause);
30
31
32
```

Listing 8. StorageException

La clase StorageException extiende Exception para ofrecer un manejo específico de errores en el contexto de operaciones de almacenamiento. Permite crear excepciones con un mensaje descriptivo, una causa específica, o ambos. Esta clase es útil para capturar y gestionar errores que ocurren durante la interacción con el almacenamiento de datos en Traccar.

- Inicialización con mensaje: Permite inicializar la excepción con un mensaje que describe el error ocurrido.
- Inicialización con causa: Permite inicializar la excepción con una causa subyacente que representa el error original.
- Inicialización con mensaje y causa: Permite proporcionar tanto un mensaje descriptivo como una causa que detalla el error.

B. Funcionalidades Principales

- Constructor con mensaje:

 StorageException(String
 message) permite crear una excepción
 con un mensaje que describe el problema.
- Constructor con causa: StorageException(Throwable cause) permite crear una excepción que envuelve una causa original.
- Constructor con mensaje y causa: StorageException(String message, Throwable cause) permite crear una excepción con ambos, mensaje y causa.

C. Dependencias Principales

• java.lang.Exception: Clase base de la cual StorageException hereda.

XVII. COLUMNS

A. Descripción

La clase Columns proporciona una estructura abstracta para definir y gestionar columnas en consultas de base de datos. Permite obtener listas de nombres de columnas basadas en los métodos de una clase y en tipos específicos de métodos (por ejemplo, getters o setters). Incluye subclases para incluir o excluir columnas según las necesidades.

XVIII. Código

```
Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
  * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
    you may not use this file except in
      compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  \star Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
  * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
  * See the License for the specific language
       governing permissions and
14 * limitations under the License.
15 */
package org.traccar.storage.query;
```

```
18 import org.traccar.storage.QueryIgnore;
  import java.beans.Introspector;
20
  import java.lang.reflect.Method;
  import java.util.Arrays;
  import java.util.LinkedList;
  import java.util.List;
  import java.util.Set;
  import java.util.stream.Collectors;
  public abstract class Columns {
20
30
     public abstract List<String> getColumns(Class
         <?> clazz, String type);
31
     protected List<String> getAllColumns(Class<?>
          clazz, String type) {
33
        List<String> columns = new LinkedList<>();
34
        Method[] methods = clazz.getMethods();
        for (Method method : methods) {
35
           int parameterCount = type.equals("set")
36
                 ? 1 : 0;
            if (method.getName().startsWith(type)
37
                && method.getParameterTypes().
                length == parameterCount
38
                  && !method.isAnnotationPresent(
                      QueryIgnore.class)
                  && !method.getName().equals("
39
                      getClass")) {
               columns.add(Introspector.
40
                   decapitalize(method.getName().
                   substring(3)));
41
42
43
        return columns;
44
45
     public static class All extends Columns {
46
47
        @Override
48
        public List<String> getColumns(Class<?>
            clazz, String type) {
            return getAllColumns(clazz, type);
49
50
51
     }
52
53
     public static class Include extends Columns {
        private final List<String> columns;
55
56
        public Include(String... columns) {
57
           this.columns = Arrays.stream(columns).
                collect(Collectors.toList());
59
60
        @Override
61
        public List<String> getColumns(Class<?>
            clazz, String type) {
            return columns;
63
64
65
66
     public static class Exclude extends Columns {
67
        private final Set<String> columns;
68
69
        public Exclude(String... columns) {
70
           this.columns = Arrays.stream(columns).
                collect(Collectors.toSet());
71
73
        @Override
74
        public List<String> getColumns(Class<?>
            clazz, String type) {
75
            return getAllColumns(clazz, type).
                stream()
```

Listing 9. Columns

La clase Columns define un método abstracto getColumns que debe ser implementado por sus subclases para obtener columnas específicas basadas en una clase y un tipo de método. Proporciona implementaciones para obtener todas las columnas, incluir columnas específicas, o excluir columnas específicas.

- Obtención de columnas: La clase base permite obtener nombres de columnas a partir de métodos de una clase, excluyendo métodos anotados con @QueryIgnore y el método getClass().
- Subclases especializadas: All, Include, y Exclude ofrecen diferentes estrategias para obtener listas de columnas.

B. Funcionalidades Principales

- Obtener todas las columnas: La subclase All obtiene todos los nombres de columnas posibles de una clase según los métodos de tipo getter o setter.
- Incluir columnas específicas: La subclase Include permite especificar un conjunto de columnas que deben ser incluidas en la consulta.
- Excluir columnas específicas: La subclase Exclude permite excluir un conjunto de columnas de la lista de columnas obtenidas.

C. Dependencias Principales

- org.traccar.storage.QueryIgnore: Anotación utilizada para ignorar métodos durante la obtención de columnas.
- java.beans.Introspector: Utilizado para decapitar nombres de métodos y obtener nombres de columnas.

• java.lang.reflect.Method: Utilizado para obtener métodos de una clase y determinar si deben ser incluidos como columnas.

45

46

47 48

58 59

60

61 62

63

65 66

68

69

70

71 72

73 74

75

76

77

78

79

81

82

83 84

86

87

88

89

91

92

93

94

95

96

97

99

100

101

102

103

104

106 107

108

109

XIX. CONDITION

A. Descripción

La interfaz Condition define una estructura para representar condiciones en consultas de base de datos en el sistema Traccar. Permite la creación de condiciones simples y compuestas, así como la combinación de múltiples condiciones usando operadores lógicos.

XX. Código

```
* Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
   * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   \star you may not use this file except in
       compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
   \star distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
   * See the License for the specific language
       governing permissions and
  * limitations under the License.
14
15
  package org.traccar.storage.query;
16
  import org.traccar.model.GroupedModel;
  import java.util.List;
  public interface Condition {
     static Condition merge(List<Condition>
24
         conditions) {
        Condition result = null;
        var iterator = conditions.iterator();
26
27
        if (iterator.hasNext()) {
28
           result = iterator.next();
29
           while (iterator.hasNext()) {
               result = new Condition.And(result,
30
                   iterator.next());
32
33
        return result;
34
35
36
     class Equals extends Compare {
37
        public Equals(String column, Object value)
            super(column, "=", column, value);
39
40
41
     class Compare implements Condition {
```

```
private final String column;
   private final String operator;
   private final String variable;
  private final Object value;
   public Compare(String column, String
      operator, String variable, Object
       value) {
      this.column = column;
      this.operator = operator;
      this.variable = variable;
      this.value = value;
   public String getColumn() {
      return column;
   public String getOperator() {
      return operator;
   public String getVariable() {
      return variable;
   public Object getValue() {
      return value;
}
class Between implements Condition {
  private final String column;
   private final String fromVariable;
   private final Object fromValue;
   private final String toVariable;
  private final Object toValue;
   public Between(String column, String
      fromVariable, Object fromValue, String
       toVariable, Object toValue) {
      this.column = column;
      this.fromVariable = fromVariable;
      this.fromValue = fromValue;
      this.toVariable = toVariable;
      this.toValue = toValue;
   public String getColumn() {
      return column;
   public String getFromVariable() {
      return fromVariable;
   public Object getFromValue() {
     return fromValue;
   public String getToVariable() {
      return toVariable;
   public Object getToValue() {
     return toValue;
class Or extends Binary {
   public Or(Condition first, Condition
      second) {
      super(first, second, "OR");
```

```
class And extends Binary {
114
         public And(Condition first, Condition
115
             second) {
116
             super(first, second, "AND");
118
119
120
      class Binary implements Condition {
         private final Condition first;
121
         private final Condition second;
         private final String operator;
124
         public Binary (Condition first, Condition
             second, String operator) {
126
            this.first = first;
            this.second = second;
            this.operator = operator;
128
130
         public Condition getFirst() {
            return first;
134
         public Condition getSecond() {
135
            return second;
136
137
138
139
         public String getOperator() {
140
            return operator;
141
142
143
144
      class Permission implements Condition {
         private final Class<?> ownerClass;
145
         private final long ownerId;
146
147
         private final Class<?> propertyClass;
         private final long propertyId;
148
         private final boolean excludeGroups;
149
         private Permission(
151
               Class<?> ownerClass, long ownerId,
                    Class<?> propertyClass, long
                    propertyId, boolean
                    excludeGroups) {
            this.ownerClass = ownerClass;
153
154
            this.ownerId = ownerId;
155
            this.propertyClass = propertyClass;
156
            this.propertyId = propertyId;
             this.excludeGroups = excludeGroups;
157
158
159
160
         public Permission(Class<?> ownerClass,
             long ownerId, Class<?> propertyClass)
            this(ownerClass, ownerId, propertyClass
161
                 , 0, false);
162
163
         public Permission(Class<?> ownerClass,
             Class<?> propertyClass, long
             propertyId) {
            this (ownerClass, 0, propertyClass,
165
                 propertyId, false);
167
168
         public Permission excludeGroups() {
            return new Permission(this.ownerClass,
                 this.ownerId, this.propertyClass,
                 this.propertyId, true);
170
```

```
171
         public Class<?> getOwnerClass() {
172
             return ownerClass;
174
175
          public long getOwnerId() {
176
177
             return ownerId;
178
179
         public Class<?> getPropertyClass() {
180
181
             return propertyClass;
182
183
          public long getPropertyId() {
185
             return propertyId;
186
188
         public boolean getIncludeGroups() {
             boolean ownerGroupModel = GroupedModel.
189
                 class.isAssignableFrom(ownerClass);
             boolean propertyGroupModel =
190
                 GroupedModel.class.isAssignableFrom
                 (propertyClass);
             return (ownerGroupModel ||
191
                 propertyGroupModel) &&!
                 excludeGroups;
193
194
195
      class LatestPositions implements Condition {
196
         private final long deviceId;
         public LatestPositions(long deviceId) {
198
199
             this.deviceId = deviceId;
200
201
         public LatestPositions() {
202
203
             this(0);
204
205
206
         public long getDeviceId() {
             return deviceId;
208
209
210
211
```

Listing 10. Condition

La interfaz Condition proporciona una forma de definir condiciones para consultas, con la capacidad de combinar estas condiciones utilizando operadores lógicos como AND y OR. Incluye implementaciones específicas para diferentes tipos de condiciones, como igualdad y rango.

- Condiciones básicas: Las subclases como Equals y Between permiten definir condiciones de igualdad y de rango de valores, respectivamente.
- Composición de condiciones: Las subclases
 And y Or permiten combinar condiciones us ando operadores lógicos.

- Permisos: La subclase Permission define condiciones relacionadas con permisos de acceso a recursos basados en el propietario y la propiedad.
- Últimas posiciones: La subclase LatestPositions permite obtener las últimas posiciones de un dispositivo específico.

B. Funcionalidades Principales

- **Definición de igualdad:** La subclase Equals permite definir una condición de igualdad para una columna específica.
- Definición de rango: La subclase Between permite definir una condición para un rango de valores.
- Composición lógica: Las subclases And y Or permiten combinar múltiples condiciones usando operadores lógicos.
- Permisos de acceso: La subclase Permission permite definir condiciones relacionadas con permisos y exclusión de grupos.
- Últimas posiciones de dispositivos: La subclase LatestPositions permite obtener las posiciones más recientes de un dispositivo.

C. Dependencias Principales

• org.traccar.model.GroupedModel: Interfaz que indica si un modelo pertenece a un grupo, utilizada en la subclase Permission para determinar la inclusión de grupos.

XXI. REQUEST

A. Descripción

La clase Request representa una solicitud para ejecutar una consulta en el sistema Traccar. Permite definir las columnas a seleccionar, las condiciones para filtrar los resultados y el orden en que deben ser devueltos los datos.

XXII. Código

```
* Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
  * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
   \star you may not use this file except in
       compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
10
   * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
  * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
  * See the License for the specific language
       governing permissions and
  * limitations under the License.
  */
  package org.traccar.storage.query;
18 public class Request {
20
     private final Columns columns;
     private final Condition condition;
     private final Order order;
24
     public Request(Columns columns) {
25
        this (columns, null, null);
27
28
     public Request(Condition condition) {
        this (null, condition, null);
30
31
     public Request (Columns columns, Condition
         condition) {
        this (columns, condition, null);
34
     public Request(Columns columns, Order order)
        this(columns, null, order);
37
38
39
     public Request (Columns columns, Condition
         condition, Order order) {
        this.columns = columns;
        this.condition = condition;
        this.order = order;
44
45
     public Columns getColumns() {
47
        return columns:
48
49
     public Condition getCondition() {
50
        return condition;
52
     public Order getOrder() {
        return order;
```

Listing 11. Request

La clase Request encapsula tres componentes principales necesarios para ejecutar una consulta:

- Columnas: Especifica las columnas que se deben incluir en el resultado de la consulta.
- Condición: Define los criterios para filtrar los resultados de la consulta.
- Orden: Determina el orden en que se deben devolver los resultados.

B. Funcionalidades Principales

- Constructor con columnas:

 Request (Columns columns) permite
 crear una solicitud especificando únicamente
 las columnas a seleccionar.
- Constructor con condición:

 Request (Condition condition)

 permite crear una solicitud especificando

 únicamente la condición para filtrar los

 resultados.
- Constructor con columnas y condición:
 Request (Columns columns,
 Condition condition) permite crear
 una solicitud especificando las columnas y la
 condición de filtrado.
- Constructor con columnas y orden:

 Request (Columns columns, Order

 order) permite crear una solicitud

 especificando las columnas a seleccionar

 y el orden de los resultados.
- Constructor completo: Request (Columns columns, Condition condition, Order order) permite crear una solicitud con todas las opciones configuradas.

C. Métodos Principales

• **getColumns:** public Columns getColumns() retorna las columnas especificadas en la solicitud.

- **getCondition:** public Condition getCondition() retorna la condición de filtrado especificada en la solicitud.
- **getOrder:** public Order getOrder() retorna el orden de los resultados especificado en la solicitud.

Nuestra API usa la dependencia de: II. BASERESOURCE, y esta misma dependencia usa otras 3 dependencias ya mencionadas, a continuación vamos a explicar estas mismas:

XXIII. PERMISSIONSSERVICE

A. Descripción

La clase PermissionsService en la API de Traccar se encarga de gestionar la verificación de permisos y restricciones de los usuarios sobre diversas operaciones y entidades dentro del sistema Traccar. Este servicio es crucial para asegurar que los usuarios tengan los permisos necesarios para realizar acciones como modificar dispositivos, ejecutar comandos o gestionar otros usuarios.

XXIV. CÓDIGO

```
* Copyright 2022 - 2023 Anton Tananaev (
       anton@traccar.org)
   * Licensed under the Apache License, Version
       2.0 (the "License");
     you may not use this file except in
       compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
   * distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
   * See the License for the specific language
       governing permissions and
  * limitations under the License.
  */
16 package org.traccar.api.security;
18 import com.google.inject.servlet.RequestScoped;
  import org.traccar.model.BaseModel;
20 import org.traccar.model.Calendar;
21 import org.traccar.model.Command;
22 import org.traccar.model.Device;
23 import org.traccar.model.Group;
24 import org.traccar.model.GroupedModel;
  import org.traccar.model.ManagedUser;
26 import org.traccar.model.Notification;
27 import org.traccar.model.Schedulable;
28 import org.traccar.model.Server;
29 import org.traccar.model.User;
```

```
30 import org.traccar.model.UserRestrictions;
                                                               public interface CheckRestrictionCallback {
                                                          89
  import org.traccar.storage.Storage;
                                                                   boolean denied (UserRestrictions
                                                          90
  import org.traccar.storage.StorageException;
                                                                       userRestrictions);
32
  import org.traccar.storage.query.Columns;
                                                          91
  import org.traccar.storage.query.Condition;
                                                          92
                                                               public void checkRestriction(
35
  import org.traccar.storage.query.Request;
                                                          93
                                                                      long userId, CheckRestrictionCallback
37
  import jakarta.inject.Inject;
                                                                          callback) throws StorageException,
  import java.util.Objects;
                                                                          SecurityException {
38
                                                                   if (!getUser(userId).getAdministrator()
                                                          95
                                                                         && (callback.denied(getServer()) ||
40
  @RequestScoped
                                                          96
  public class PermissionsService {
                                                                              callback.denied(getUser(userId))
41
40
                                                                             )) {
43
     private final Storage storage;
                                                                      throw new SecurityException("Operation_
                                                          97
44
                                                                          restricted");
     private Server server;
45
                                                          98
     private User user;
46
                                                          99
                                                                }
47
                                                          100
                                                               public void checkEdit(
48
     @Inject
49
     public PermissionsService(Storage storage) {
                                                                      long userId, Class<?> clazz, boolean
                                                         102
        this.storage = storage;
                                                                          addition, boolean skipReadonly)
50
                                                                      throws StorageException,
51
                                                                          SecurityException {
52
53
     public Server getServer() throws
                                                         104
                                                                   if (!getUser(userId).getAdministrator()) {
         StorageException {
                                                                      boolean denied = false;
                                                         105
54
         if (server == null) {
                                                         106
                                                                      if (!skipReadonly && (getServer().
            server = storage.getObject(
                                                                          getReadonly() || getUser(userId).
55
                                                                          qetReadonly())) {
                  Server.class, new Request (new
56
                      Columns.All());
                                                                         denied = true;
57
                                                                      } else if (clazz.equals(Device.class))
                                                         108
58
         return server;
59
                                                                         denied = getServer().
                                                                              getDeviceReadonly() || getUser(
60
     public User getUser(long userId) throws
                                                                              userId).getDeviceReadonly()
61
         StorageException {
                                                                                || addition && getUser(userId)
                                                         110
62
         if (user == null && userId > 0) {
                                                                                    .getDeviceLimit() == 0;
            if (userId == ServiceAccountUser.ID) {
                                                                         if (!denied && addition && getUser(
63
               user = new ServiceAccountUser();
                                                                             userId).getDeviceLimit() > 0) {
64
65
            } else {
                                                                            int deviceCount = storage.
               user = storage.getObject(
                                                                                 getObjects(Device.class, new
66
                     User.class, new Request(new
67
                                                                                 Request (
                          Columns.All(), new
                                                                                   new Columns.Include("id"),
                                                          113
                          Condition. Equals ("id",
                                                                                   new Condition.Permission(
                                                         114
                         userId)));
                                                                                       User.class, userId,
                                                                                       Device.class))).size();
68
                                                                            denied = deviceCount >= getUser(
69
                                                         115
                                                                                 userId) .getDeviceLimit();
70
        return user;
71
                                                                      } else if (clazz.equals(Command.class))
     public boolean notAdmin(long userId) throws
73
          StorageException {
                                                         118
                                                                         denied = getServer().
         return !getUser(userId).getAdministrator()
                                                                              getLimitCommands() || getUser(
74
                                                                             userId).getLimitCommands();
             ;
75
     }
                                                         119
76
                                                         120
                                                                      if (denied) {
                                                                         throw new SecurityException("Write_
     public void checkAdmin(long userId) throws
77
                                                         121
          StorageException, SecurityException {
                                                                             access_denied");
         if (!getUser(userId).getAdministrator()) {
78
79
            throw new SecurityException("
                                                         123
                Administrator_access_required");
80
                                                         125
81
                                                               public void checkEdit(
                                                         126
                                                                      long userId, BaseModel object, boolean
82
83
     public void checkManager(long userId) throws
                                                                          addition, boolean skipReadonly)
         StorageException, SecurityException {
                                                                      throws StorageException,
                                                         128
         if (!getUser(userId).getAdministrator() &&
                                                                          SecurityException {
84
              getUser(userId).getUserLimit() == 0)
                                                                   if (!getUser(userId).getAdministrator()) {
                                                          129
                                                                      checkEdit(userId, object.getClass(),
                                                         130
            throw new SecurityException("Manager_
85
                                                                          addition, skipReadonly);
                                                                      if (object instanceof GroupedModel
                access required");
                                                                          after) {
86
87
                                                                         if (after.getGroupId() > 0) {
                                                         133
                                                                            GroupedModel before = null;
```

```
if (!addition) {
134
                                                                              || storage.getPermissions(User.
                      before = storage.getObject(
                                                                                  class, userId, ManagedUser.
                          after.getClass(), new
                                                                                  class, managedUserId).isEmpty
                          Request (
                                                                                  ()) {
                            new Columns.Include("
                                                                          throw new SecurityException("User...
136
                                                           174
                                 groupId"), new
                                                                               access_denied");
                                 Condition. Equals ("id
                                 ", after.getId()));
                                                                    }
                                                          176
                                                           177
                   if (before == null || before.
138
                                                          178
                                                                 public void checkUserUpdate(long userId, User
                       getGroupId() != after.
                                                           179
                                                                      before, User after) throws
                       getGroupId()) {
                      checkPermission(Group.class,
                                                                     StorageException, SecurityException {
                          userId, after.getGroupId()
                                                                    if (before.getAdministrator() != after.
                                                                        getAdministrator()
                                                                           || before.getDeviceLimit() != after.
140
                                                           181
                                                                               getDeviceLimit()
142
                                                           182
                                                                           || before.getUserLimit() != after.
            if (object instanceof Schedulable after
                                                                               getUserLimit()) {
143
                                                                       checkAdmin(userId);
                                                           183
                if (after.getCalendarId() > 0) {
144
                                                          184
                   Schedulable before = null;
                                                                    User user = userId > 0 ? getUser(userId) :
145
                   if (!addition) {
146
                                                                         nu11:
                      before = storage.getObject(
                                                                    if (user != null && user.getExpirationTime
                                                           186
                          after.getClass(), new
                                                                         () != null
                                                                          && !Objects.equals(before.
                          Request (
                                                           187
                            new Columns.Include("
                                                                               getExpirationTime(), after.
                                 calendarId"), new
                                                                               getExpirationTime())
                                 Condition. Equals ("id
                                                           188
                                                                           && (after.getExpirationTime() ==
                                 ", object.getId())))
                                                                               null
                                                           189
                                                                           || user.getExpirationTime().
                                                                               compareTo(after.
                   if (before == null || before.
                                                                               getExpirationTime()) < 0)) {</pre>
150
                       getCalendarId() != after.
                                                                       checkAdmin(userId);
                                                           190
                       getCalendarId()) {
                      checkPermission(Calendar.class
151
                                                          192
                                                                    if (before.getReadonly() != after.
                          , userId, after.
                                                                        getReadonly()
                          getCalendarId());
                                                                           || before.getDeviceReadonly() !=
                                                           193
                                                                               after.getDeviceReadonly()
                                                                           || before.getDisabled() != after.
153
                                                                               getDisabled()
154
            if (object instanceof Notification
                                                                           || before.getLimitCommands() !=
155
                after) {
                                                                               after.getLimitCommands()
                if (after.getCommandId() > 0) {
                                                                           || before.getDisableReports() !=
156
                                                           196
                   Notification before = null;
157
                                                                               after.getDisableReports()
                   if (!addition) {
                                                                           || before.getFixedEmail() != after.
                                                           197
                      before = storage.getObject(
                                                                               getFixedEmail()) {
                          after.getClass(), new
                                                                       if (userId == after.getId()) {
                                                           198
                          Request (
                                                           199
                                                                           checkAdmin(userId);
                            new Columns.Include("
                                                          200
                                                                       } else if (after.getId() > 0) {
                                 commandId"), new
                                                          201
                                                                          checkUser(userId, after.getId());
                                 Condition. Equals ("id
                                                          202
                                                                         else {
                                 ", object.getId())))
                                                          203
                                                                          checkManager(userId);
                                                          204
                                                           205
161
                   if (before == null || before.
162
                                                          206
                                                                    if (before.getFixedEmail() && !before.
                       getCommandId() != after.
                                                                        getEmail().equals(after.getEmail())) {
                       getCommandId()) {
                                                                       checkAdmin(userId);
                                                          207
163
                      checkPermission (Command.class,
                                                          208
                           userId, after.
                                                          209
                          getCommandId());
                                                                 public <T extends BaseModel> void
                                                          211
                                                                     checkPermission(
165
166
                                                                       Class<T> clazz, long userId, long
                                                                            objectId) throws StorageException,
167
                                                                            SecurityException {
168
                                                                    if (!getUser(userId).getAdministrator() &&
169
      public void checkUser(long userId, long
                                                                          !(clazz.equals(User.class) && userId
170
          managedUserId) throws StorageException,
                                                                        == objectId)) {
          SecurityException {
                                                                       var object = storage.getObject(clazz,
         if (userId != managedUserId && !getUser(
                                                                           new Request (
              userId).getAdministrator()) {
                                                           215
                                                                             new Columns.Include("id"),
172
            if (!getUser(userId).getManager()
                                                                             new Condition.And(
                                                          216
```

Listing 12. PermissionsService

PermissionsService es un componente inyectado que interactúa con el almacenamiento de datos para validar los permisos del usuario en relación con las acciones que desea realizar. Los métodos principales permiten:

- Obtener Servidor (getServer): Recupera la información del servidor si aún no se ha obtenido, utilizando la clase Storage.
- Obtener Usuario (getUser): Recupera la información de un usuario específico basándose en su ID, permitiendo la validación de permisos personalizados.
- Verificación de permisos de administrador (checkAdmin): Comprueba si el usuario tiene permisos de administrador y lanza una excepción de seguridad si no es así.
- Verificación de permisos de manager (check-Manager): Similar a la verificación de administrador, pero también comprueba límites específicos de gestión de usuarios.
- Verificación de restricciones (checkRestriction): Valida si las restricciones del servidor o del usuario impiden la operación solicitada.
- Verificación de permisos de edición (checkEdit): Controla si un usuario tiene permitido modificar o añadir entidades como Device, Command, Group, entre otros.

B. Funcionalidades Principales

- Control de acceso: Antes de realizar cualquier operación, la clase verifica los permisos del usuario sobre la entidad o acción requerida.
- Manejo de excepciones: Lanza excepciones de seguridad si se detectan intentos de acceso o modificación sin los permisos adecuados.
- Integración con el almacenamiento: Utiliza la clase Storage para interactuar con la base de datos y recuperar la información necesaria.

C. Dependencias Principales

- org.traccar.model.BaseModel: Clase base para los modelos en Traccar, proporcionando una estructura común.
- org.traccar.model.Device: Representa un dispositivo de rastreo.
- **org.traccar.model.Group**: Representa un grupo de dispositivos.
- **org.traccar.model.ManagedUser**: Representa un usuario gestionado dentro del sistema.
- **org.traccar.model.Notification**: Representa una notificación en el sistema.
- **org.traccar.model.Schedulable**: Representa una entidad que puede ser programada (como un calendario).
- org.traccar.model.User: Representa un usuario del sistema.
- org.traccar.storage.Storage: Proporciona acceso al almacenamiento de datos en el sistema.
- org.traccar.storage.StorageException:
 Excepción lanzada en caso de problemas con la base de datos o almacenamiento.
- **org.traccar.storage.query.Columns**: Utilizado para especificar las columnas a recuperar en una consulta.
- org.traccar.storage.query.Condition:
 Utilizado para definir condiciones en las consultas a la base de datos.
- org.traccar.storage.query.Request: Clase que encapsula una solicitud de consulta a la base de datos.

XXV. USERPRINCIPAL

A. Descripción

La clase UserPrincipal en la API de Traccar implementa la interfaz Principal y representa

una entidad de usuario autenticada dentro del sistema. Esta clase encapsula la información básica del usuario, como su ID y la fecha de expiración de su sesión o token, lo que es esencial para la gestión de autenticación y autorización en Traccar.

B. ¿Cómo funciona?

UserPrincipal es una implementación de Principal que se utiliza principalmente para identificar a los usuarios en el contexto de la seguridad y autenticación. Sus métodos principales son:

- Constructor (UserPrincipal): Inicializa un objeto UserPrincipal con el ID del usuario y la fecha de expiración.
- Obtener ID de usuario (getUserId): Devuelve el ID del usuario asociado con esta instancia de UserPrincipal.
- Obtener Expiración (getExpiration): Devuelve la fecha de expiración de la sesión o token del usuario.
- Obtener Nombre (getName): Método implementado de la interfaz Principal, pero en este caso no devuelve un valor significativo, ya que siempre retorna null.

C. Funcionalidades Principales

- Identificación de usuario: Proporciona un mecanismo para identificar de manera única a un usuario en el sistema mediante su ID.
- Gestión de sesiones: Almacena la fecha de expiración de la sesión o token, permitiendo que el sistema determine si una sesión es válida.

D. Dependencias Principales

- **java.security.Principal**: Interfaz estándar de Java para representar una entidad identificable, como un usuario.
- java.util.Date: Clase utilizada para manejar la fecha de expiración de la sesión o token del usuario.

XXVI. STORAGE

A. Descripción

La clase Storage en la API de Traccar es una clase abstracta que define la interfaz para interactuar con el almacenamiento de datos del sistema. Esta clase maneja operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) sobre los modelos de datos de Traccar, y gestiona las relaciones de permisos entre diferentes entidades.

XXVII. CÓDIGO

```
* Copyright 2022 Anton Tananaev (anton@traccar.
   * Licensed under the Apache License, Version
      2.0 (the "License");
    you may not use this file except in
       compliance with the License.
    You may obtain a copy of the License at
8
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  * Unless required by applicable law or agreed
       to in writing, software
   \star distributed under the License is distributed
       on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
       either express or implied.
  * See the License for the specific language
       governing permissions and
14
   * limitations under the License.
16 package org.traccar.storage;
  import org.traccar.model.BaseModel;
19 import org.traccar.model.Permission;
20 import org.traccar.storage.query.Request;
  import java.util.List;
  public abstract class Storage {
     public abstract <T> List<T> getObjects(Class<</pre>
         T> clazz, Request request) throws
         StorageException;
     public abstract <T> long addObject(T entity,
         Request request) throws StorageException;
30
     public abstract <T> void updateObject(T
         entity, Request request) throws
         StorageException;
31
     public abstract void removeObject(Class<?>
         clazz, Request request) throws
         StorageException;
33
     public abstract List<Permission>
         getPermissions(
35
           Class<? extends BaseModel> ownerClass,
               long ownerId,
           Class<? extends BaseModel>
               propertyClass, long propertyId)
               throws StorageException;
```

```
38
     public abstract void addPermission(Permission
          permission) throws StorageException;
39
40
     public abstract void removePermission(
         Permission permission) throws
         StorageException;
41
42
     public List<Permission> getPermissions(
43
            Class<? extends BaseModel> ownerClass,
           Class<? extends BaseModel>
44
                propertyClass) throws
                StorageException {
45
         return getPermissions(ownerClass, 0,
             propertyClass, 0);
46
47
     public <T> T getObject(Class<T> clazz,
         Request request) throws StorageException
        var objects = getObjects(clazz, request);
49
        return objects.isEmpty() ? null : objects.
50
             get(0);
51
52
53
```

Listing 13. Storage

Storage actúa como un intermediario entre la lógica de negocio y el sistema de persistencia de datos, proporcionando métodos abstractos que deben ser implementados por subclases concretas. Los métodos principales incluyen:

- Obtener Objetos (getObjects): Recupera una lista de objetos de una clase específica que cumplen con los criterios especificados en un Request.
- Añadir Objeto (addObject): Inserta un nuevo objeto en la base de datos y devuelve el ID del objeto creado.
- Actualizar Objeto (updateObject): Actualiza un objeto existente en la base de datos basado en los parámetros especificados en un Request.
- Eliminar Objeto (removeObject): Elimina un objeto de la base de datos basado en la clase y los criterios especificados en un Request.
- Obtener Permisos (getPermissions): Recupera una lista de permisos entre dos clases de modelo, permitiendo gestionar las relaciones entre entidades.

- Añadir Permiso (addPermission): Añade un permiso específico a la base de datos, estableciendo una relación entre dos entidades.
- Eliminar Permiso (removePermission): Elimina un permiso existente de la base de datos.
- Obtener un solo objeto (getObject): Recupera un único objeto que cumple con los criterios especificados en un Request.

B. Funcionalidades Principales

- Gestión de datos: Proporciona métodos para realizar operaciones CRUD sobre los modelos de Traccar.
- Gestión de permisos: Facilita la gestión de permisos y relaciones entre diferentes entidades del sistema.

C. Dependencias Principales

- **org.traccar.model.BaseModel**: Clase base para todos los modelos de datos en Traccar.
- **org.traccar.model.Permission**: Representa una relación de permiso entre dos entidades.
- **org.traccar.storage.query.Request**: Clase utilizada para encapsular los criterios de consulta para las operaciones de almacenamiento.
- org.traccar.storage.StorageException:
 Excepción lanzada en caso de problemas con el almacenamiento de datos.

XXVIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

A. Conclusión

La API de Traccar Position proporciona una interfaz robusta para gestionar los datos de posición de los dispositivos de rastreo. Ofrece funcionalidades esenciales como la recuperación, eliminación y exportación de posiciones en múltiples formatos. La capacidad de filtrar posiciones por ID, dispositivo, y rango de tiempo, junto con la verificación de permisos de usuario, garantiza una gestión efectiva y segura de los datos.

Los métodos de exportación en formatos KML, CSV y GPX permiten una amplia gama de aplicaciones, desde la visualización en Google Earth hasta la manipulación en hojas de cálculo y el uso en dispositivos GPS. La integración con diferentes proveedores de exportación y el manejo de excepciones relacionadas con el almacenamiento aseguran una experiencia de usuario fluida y confiable.

B. Recomendaciones

- Optimización de Consultas: Para mejorar el rendimiento, se recomienda revisar las consultas a la base de datos y asegurar que estén optimizadas, especialmente para grandes volúmenes de datos.
- Gestión de Permisos: Asegúrese de que las verificaciones de permisos estén bien implementadas y actualizadas, para evitar accesos no autorizados a los datos.
- Documentación y Ejemplos: Proporcione ejemplos prácticos y una documentación detallada sobre el uso de la API, lo que ayudará a los desarrolladores a integrar y utilizar la API de manera más efectiva.
- Pruebas de Exportación: Realice pruebas exhaustivas de las funcionalidades de exportación para asegurar que los datos se exporten correctamente en todos los formatos soportados y que los archivos generados sean válidos y utilizables.
- Manejo de Errores: Implemente un manejo de errores robusto y claro, proporcionando mensajes de error descriptivos que faciliten la resolución de problemas.